

Як безпечно користуватися флешками у Windows

Ця інструкція допоможе зробити так, щоб заражена флешка **не змогла заразити ваш комп'ютер**. Виконуйте кроки уважно, навіть якщо ви новачок у роботі з комп'ютером.

Крок 1. Вимикаємо автозапуск флешок

Варіант 1. Через меню «Пуск»

1. Натисніть кнопку **Пуск** (віконце зліва внизу).
2. У полі пошуку введіть **Панель керування** і натисніть **Enter**.
3. У вікні, що відкриється, виберіть пункт **Автозапуск (AutoPlay)**.
4. Зніміть галочку з пункту **Використовувати автозапуск для всіх носіїв та пристроїв**.
5. Натисніть **Зберегти**.

Варіант 2. Через комбінацію клавіш

1. Натисніть **Win (віконце) + R**.
2. У вікні введіть:

control

і натисніть **ОК**.

3. Далі повторіть кроки з пункту 3 вище.

 Тепер Windows не буде нічого запускати автоматично.

Крок 2. Вмикаємо показ розширень файлів

Це допоможе відрізнити справжні папки від вірусів, які маскуються під них.

1. Відкрийте будь-яку папку.
2. Угорі натисніть вкладку **Вигляд (View)**.
3. Поставте галочку **Розширення імен файлів (File name extensions)**.

 Тепер ви побачите, що справжня папка виглядає як **Документи**, а вірус буде виглядати як **Документи.exe**.

Крок 3. Вмикаємо показ прихованих файлів

Віруси часто ховають ваші документи.

1. У тій же вкладці **Вигляд (View)** поставте галочку **Приховані елементи (Hidden items)**.

✅ Якщо флешка заражена, ви побачите приховані справжні папки.

Додаткові поради

Як правильно відкривати флешку

1. Вставте флешку у комп'ютер.
 2. Якщо Windows запитає, що робити — **закрийте вікно**.
 3. Відкрийте «Мій комп'ютер» або «Цей комп'ютер».
 4. Уважно перевірте:
 - Якщо бачите **папки з закінченням .exe** → це вірус, **не відкривайте**.
 - Якщо бачите лише **ярлики зі стрілочками** → це теж може бути вірус.
-

Перевіряємо флешку на віруси

1. Клікніть правою кнопкою на значку флешки.
 2. Виберіть **Перевірити за допомогою Захисника Windows (Windows Defender)**.
 3. Дочекайтесь завершення перевірки.
-

Золоті правила

- ❌ Ніколи не відкривайте **.exe** файли на флешках.
 - ✅ Фото, документи, відео мають закінчуватись на: `.jpg`, `.png`, `.docx`, `.xlsx`, `.mp4` і т.п.
 - ? Якщо не впевнені — краще запитайте у колеги.
-

Дисклеймер

Ці поради є лише загальними рекомендаціями.

Ви виконуєте їх **на власний ризик**.

Автори інструкції не несуть відповідальності за можливі наслідки ваших дій.